



终极网管V9R

>>> 用户手册
USER'S MANUAL

版权宣告

本《协议》是您与南京小哨兵信息设备有限公司（下称本公司）之间就下载、安装、使用、复制小哨兵系列软件（以下简称“软件”）达成的一致性书面意见。本《协议》载明本公司与您之间基于“软件”许可使用而产生的权利义务。“用户”或“您”是指通过本公司提供而获得软件授权许可和软件产品的个人或单位。请您仔细阅读本《协议》中的各项条款，包括免除或者限制本公司责任的免责条款及对用户的权利限制。请您审阅并接受或不接受本《协议》（未成年人应在法定监护人陪同下审阅）。

本公司将本软件程序的使用权授予您，该产品中明确包含有本公司产品升级信息、行业资讯、行业产品信息以及本公司提供的其他广告性质的内容。除非您接受上述内容，否则您无权下载、安装或使用本“软件”及其相关服务。您的安装使用行为将视为对本《协议》的接受，并同意接受本《协议》各项条款的约束。

同时拥有本《协议》和与之相配套的软件以及本公司或其代理商、经销商开具的收款凭证是您使用小哨兵软件产品的标志，未经本公司授权，任何拷贝、销售、转让、出租、修改本“软件”的行为均被认为是侵权行为。

1、知识产权声明

本“软件”是由本公司独立开发。“软件”的著作权等知识产权，以及与“软件”相关的所有信息内容，包括但不限于：文字表述及其组合、商标、图标图饰、界面设计、版面框架、有关数据、印刷材料、电子文档版权宣告等均受著作权法和国际著作权条约以及其他知识产权法律法规的保护。除了任何本公司授权许可协议所提供的明确书面许可外，拥有本“软件”并不赋予您任何衍生的知识产权的许可。

2、“软件”授权范围

2.1 对每份许可协议，用户可以在一台计算机、终端机、工作站（下简称“计算机”）上安装、使用、显示、运行本“软件”。

2.2 保留权利：未明示授权的其他一切权利仍归本公司所有，用户使用其他权利时须另外取得本公司的书面同意。

2.3 除本《协议》有明确规定外，本《协议》并未对本“软件”以外的本公司的其他服务的服务条款作出规定。对于这些服务，可能有单独的服务条款加以规范，请用户在使用有关服务时另行了解与确认。如用户使用该服务，视为对相关服务条款的接受。

3、用户使用须知

3.1 用户在遵守法律及本协议的前提下可依据本《协议》使用本“软件”。
用户无权实施包括但不限于下列行为：

3.1.1 不得删除本“软件”及其他副本上所有关于版权的信息、内容；

3.1.2 不得对本“软件”进行反向工程、反向汇编、反向编译等；

3.1.3 对于本“软件”的图像、文字等相关信息，未经本公司书面同意，用户不得擅自实施包括但不限于下列行为：使用、复制、修改、链接、转载、汇编、发表、出版，建立镜像站点、擅自借助“软件”发展与之有关的衍生产品、作品、服务等。

3.1.4 用户不得利用本“软件”发表、传播、储存侵害他人知识产权、商业秘密等合法权利的内容。

3.2 使用本“软件”必须遵守国家有关法律和政策，维护国家利益，保护国家安全，对于用户违法或违反本协议的使用而引起的一切责任由用户负全部责任，一概与本公司无关，导致本公司损失的，本公司有权要求用户赔偿，并有权立即停止提供服务并保留相关记录，以配合司法机关追究法律责任的权利。

3.3 用户应加强信息安全意识，注意加强密码保护以免遭致损失。

3.4 用户自行下载、安装、使用非经本公司开发并正式发布的其它任何由本“软件”衍生的软件将可能导致不可预知的风险，建议用户不要轻易下载、安装、使用，由此产生的一切法律责任与纠纷一概与本公司无关。

3.5 本公司保留在任何时候为您提供本“软件”的修改、升级版本的权利，以及为修改或升级服务收取费用的权利。

4、法律责任与免责

4.1 本公司特别提醒用户注意，本公司为了保障公司业务发展和调整的主权，本公司拥有随时自行修改或中断软件授权而不需通知用户的权利，如有必要，修改或中断会以通告形式公布于本公司网站重要页面上。

4.2 用户违反本协议或相关的服务条款的规定，本公司有权视用户的行为性质采取包括但不限于中断使用许可、停止提供服务、限制使用、法律追究等措施。同时，本公司会视司法部门的要求，协助调查。

4.3 使用本“软件”涉及到互联网服务因素，可能会受到各个环节不稳定因素的影响，存在因不可抗力、计算机病毒、黑客攻击以及其他任何网络、技术、通信线路等原因造成的服务中断或不能满足用户要求的风险，用户须明白并自行承担以上风险。在适用法律允许的最大范围内，本公司在任何情况下不就因使用或不能使用本“软件”产品及所发生的特殊的、意外的、非直接或间接的损失承担赔偿责任，即使用户已事先被本公司告知该损害发生的可能性。

4.4 使用本“软件”可能存在来自他人匿名或冒名的含有威胁、诽谤、令人

反感或非法内容的信息的风险，用户须明白并自行承担以上风险，南京小哨兵信息设备有限公司及合作单位不对任何有关信息真实性、适用性、合法性承担责任。

4.5 用户因第三方如电信部门的通讯线路故障、技术问题、网络、电脑故障及其他各种不可抗力原因而遭受的经济损失，本公司不承担责任。

4.6 因技术故障等不可抗事件影响到服务的正常运行的，本公司承诺在第一时间与相关单位配合及时处理进行修复，但用户因此而遭受的经济损失，本公司不承担责任。

4.7 用户之间通过本“软件”与其他用户交往，因受误导或欺骗而导致或可能导致的任何心理、生理上的伤害以及经济上的损失，由过错方依法承担全部责任，一概与南京小哨兵信息设备有限公司及合作单位无关。

5、许可终止：

若您违反本协议的任一条款与条件，南京小哨兵信息设备有限公司可能会随时终止许可。终止许可之时，您必须立即销毁本系统及文档的所有拷贝，或归还给南京小哨兵信息设备有限公司。

6、适用法律：

《知识产权保护条例》、《版权、著作权法》、《专利法》等等。

7、其他条款

7.1 本协议所规定的任何条款的部分或全部无效者，不影响其它条款的效力。

7.2 本协议的解释、效力及纠纷的解决，适用于中华人民共和国法律。若用户和本公司之间发生任何纠纷或争议，首先应友好协商解决，协商不成的，用户在此完全同意将纠纷或争议提交本公司所在地法院管辖。

至此，您肯定已经详细阅读并已理解本协议，请您仔细斟酌。如对以上任何条款无异议并同意严格遵守各条款和条件，您将享受到本公司为您提供的优质服务。本公司保留对本协议的解释权。

本手册为通用手册，产品规格如有变更，恕不另行通知。

版权所有 © 2008 南京小哨兵信息设备有限公司

目 录

第一章	系统简介	1
第二章	系统要求	2
2.1	硬件配置（管理端与客户端）	2
2.2	软件配置（管理端与客户端）	2
第三章	安装与启动	3
3.1	安装前准备	3
3.2	安装与启动管理端	3
3.3	安装与启动客户端	7
3.3.1	制作客户端安装种子	7
3.3.2	安装与启动客户端	9
第四章	使用终极网管 V9R	10
4.1	管理端	10
4.1.1	管理端概述	10
4.1.2	管理端界面	10
4.1.3	功能介绍	111
4.1.3.1	网络设置	111
4.1.3.2	文件传输	12
4.1.3.3	远程命令	13
4.1.3.4	远程关机	144
4.1.3.5	远程开机	154
4.1.3.6	远程重启	155

4.1.3.7	停止还原.....	165
4.1.3.8	启动还原.....	166
4.1.3.9	还原设置.....	177
4.1.3.10	制作客户端安装种子.....	177
4.1.3.11	密码保护.....	188
4.1.3.12	注册.....	188
4.1.3.13	网络克隆.....	199
4.1.3.14	升级客户端.....	21
4.1.3.15	计划任务.....	223
4.2	客户端.....	25
4.2.1	认识客户端界面.....	266
4.2.2	功能介绍.....	267
4.2.2.1	管理.....	267
4.2.2.2	关于.....	287
第五章	常见问题与解答.....	29

第一章 系统简介

终极网管 V9R 是一种新型的网络版纯软件硬盘保护工具。它采用全新的数据保护方式，相对传统的还原产品具有占用资源少，性能稳定，安装方法，操作简单等优势。

终极网管 V9R 管理端通过运行远程开机、远程关机、远程重启、启动还原、停止还原、卸载还原、网络设置、网络克隆、远程命令、文件传输、计划任务等操作来统一地对所有或选定的客户端进行管理与监控。

终极网管 V9R 具有以下特点：

- ✧ 新型的 Windows 下安装和 Windows 工作环境，界面友好，使用方便快捷。
- ✧ 纯软件设计，无需打开机箱，安装方便。
- ✧ 全新的数据保护方式，还原效率高，系统稳定。
- ✧ 安装快速简单。只需短短几步即可完成多台机器的安装。
- ✧ 无须到每台计算机上重复性地运行各种命令与参数设置，所有这些操作可由管理端单击相应按钮，一次性轻松搞定。
- ✧ 网络克隆功能采用 PXE 技术，可对多台机器同步传输系统，占用网络资源少，不影响其它功能使用网络。
- ✧ 网络克隆功能完全兼容市面上几乎所有类型的网卡。
- ✧ 利用计划任务，使维护的工作更方便、更具效率。
- ✧ 支持 NTFS、FAT32、FAT16、BIG DOS 文件系统格式。
- ✧ 支持 100GB 以上的硬盘。
- ✧ 支持多重分区管理工具，如 SYSTEM COMMANDER、PQMagic 等。

第二章 系统要求

2.1 硬件配置（管理端与客户端）

CPU: Pentium 800 以上

硬盘: 至少 600MB 以上剩余空间

RAM: 128MB 以上

网卡: 10/100M

2.2 软件配置（管理端与客户端）

操作系统:

Windows 2000 , Windows XP, Windows 2003

网络配置:

TCP/IP 通讯协议，计算机名称需要唯一，用于通讯的 IP 地址必须唯一，相同网段需要相同的子网掩码，100MB 以上网络带宽。

第三章 安装与启动

3.1 安装前准备

确认您的计算机在安装终极网管 V9R 前操作系统运作正常并符合以上的系统需求。


1. 如果硬盘上已经安装了旧版本或是其它公司的恢复产品，请先将其移除，并最好移除其提供的 VxD 驱动程序。
 2. 建议安装前请先扫描确认计算机没有病毒，然后关闭防毒软件，因为少数防毒软件会将终极网管 V9R 安装过程误认为病毒。
 3. 安装前请先备份好个人所有重要数据，并储存于磁盘或是其它硬盘上。
 4. 在 Windows 2000, Windows XP, Windows 2003 操作系统下安装与使用客户端，使用者登入必须具有 Administrator 权限。
 5. 终极网管 V9R 保护功能，只针对第一个物理硬盘内的所有分区有作用，无法保护第二个以上物理硬盘数据。
- 以上准备工作完成后，即可进行安装。

3.2 安装与启动管理端


- 1、将终极网管 V9R 光盘放入光驱中，运行安装光盘中的 setup.exe，光盘会自动执行，显示下图，单击「下一步」。



- 2、 出现许可协议画面，选择接受协议并单击「下一步」，若是选择不接受协议将会退出安装。



3、要更改安装路径，请选择「浏览」按钮进行设置。然后单击「下一步」。



4、单击「完成」，退出安装。





完成安装后，可以通过以下两种方式启动管理端。


- 单击「开始」，指向「程序」，指向「终极网管 V9R」，单击「小哨兵终极网管管理端」。
- 单击桌面上「小哨兵终极网管管理端」图标。

3.3 安装与启动客户端

3.3.1 制作客户端安装种子

客户端的安装程序必须通过运行管理端中的「制作客户端安装种子」工具生成；在安装过管理端的机器上可以通过以下两种方式启动此工具：

- 单击「开始」，指向「程序」，指向「终极网管 V9R」，单击「制作客户端安装种子」。
- 运行「小哨兵终极网管管理端」，在管理端主界面中选择「工具」菜单项，在弹出的下拉菜单中选择「制作安装种子」；如下图所示：



1、在上图的「安装路径」中设置客户端程序安装的目录，要更改安装路径，请选择「浏览」按钮进行设置；在「选择保护分区」列表框中选择需要保护的分区，在相应的分区前的方框内打勾表示此分区保护，去掉前面的勾则相应的分区不保护；在「密码保护」选项中可以设置打开客户端控制程序的密码，默认密码为：**12345678**，设置完成后点击「确定」按钮生成。

2、等待几秒钟将会提示制作成功，如下图所示：




3、单击「确定」完成客户端安装种子的生成。

3.3.2 安装与启动客户端

1、将制作的客户端安装种子文件（包括 Script.spf、setup.bin、setup.exe 三个文件）拷贝到需要安装客户端的机器上；

2、运行 Setup.exe 文件，系统将按照之前设置的参数自动完成安装，如下图所示：



3、点击「确定」按钮，机器将自动重新启动完成安装。

安装完成后，客户端程序将自动运行，并在任务栏上显示控制程序小图标，如下图所示：



注：通过 windows 命令行，进入安装目录，输入命令“setup.exe - silent”也可以安装，用此安装方法将不会弹出安装界面，直接后台安装成功。

第四章 使用终极网管 V9R

4.1 管理端


4.1.1 管理端概述

终极网管 V9R 的管理端是整个系统的管理平台。管理端可以管理一个或多个客户端。对客户端的所有操作基本上都可以通过管理端来完成。

管理端通过运行远程开机、远程关机、远程重启、启动还原、停止还原、卸载还原、网络设置、网络克隆、远程命令、文件传输、计划任务等操作来统一地对所有或选定的客户端进行管理与监控。

4.1.2 管理端界面

启动管理端程序，输入正确的密码后，会看到如下窗口：



该窗口由五个部分组成：

1. 菜单栏

包括以下菜单项：文件、查看、操作、工具、帮助。

2. 工具栏

该区位于菜单栏下方。包括以下几个常用的功能项：远程重启、远程关机、远程开机、停止还原、启动还原、卸载还原、网络设置、文件传输、远程命令、计划任务。使用功能按钮，可以快捷地实现对已登录客户端的操作。

3. 工作区

列出所有登录终极网管 V9R 的客户端图标。在这个区域中可显示客户端的机器名、状态、IP 地址、MAC 地址、版本等信息。如果不对客户端图标作选择，则所做操作将作用于登录终极网管 V9R 的所有客户端。

4. 日志输出栏

在工作区的下方为输出栏，有提示信息时，会显示在这里。（如有新版本更新，有用户操作等）

5. 状态栏

窗口最下方为状态栏，显示最后一次对客户端进行的操作内容。

4.1.3 功能介绍

4.1.3.1 网络设置

为了统一与方便管理，用户可利用网络设置功能，对网络中计算机 IP 地址和计算机名以一定的命名原则重新定义，该功能特别适用于那些还未配置 IP 地址与命名的新机器。此功能需要注册后才能使用。

客户端网络设置

☐ 使用 DHCP

计算机名固定部分： 起始 IP 地址：

计算机名限长5个字符，IP 地址输入格式为xxx.xxx.xxx.xxx。

设置

清除

机器列表

计算机名	IP地址	MAC地址	备注
 A-A53...	192.168.248...	00:0C:29:EF:53:F6	

确定

取消

如果客户端是一批还未配置 IP 地址与命名的新机器，或者您想改变它们的 IP 地址和计算机名，具体操作如下：

1. 在计算机名固定部分编辑框中，输入计算机名，比如 XSB，该计算机名将作为所有客户端计算机名的前缀。

2. 如果您的网络中，计算机 IP 地址是根据 DHCP 自动分配的，您可以选择使用 DHCP 复选框，此时起始 IP 地址编辑框会变灰色，处于不可编辑状态。

3. 如果您的网络中，计算机 IP 地址没有根据 DHCP 自动分配，您可以在起始 IP 地址编辑框中定义，比如 192.168.0.1。


点击「设置」按钮，网络设置画面的下半部，便会出现更改后的所有机器列表，详细列出最新的 IP 地址和计算机名。

点击「清除」按钮，以上信息在机器列表里全部清除掉了。

点击「取消」按钮，退出设置对话框；设置成功后，点击「确定」按钮，客户端重启后，则其网络设置修改生效。

4.1.3.2 文件传输

文件传输功能是管理端将指定的文件或带有子目录的文件夹传送到客户端上指定的目录中。此功能需要注册后才能使用。



具体操作如下：


1. 选择接收文件传输的客户端图标。

2. 单击工具栏上的「文件传输」按钮。在弹出的对话框中，单击「添加」按钮，选择要传输的文件或目录。

3. 请在「目标路径」选择框中，键入文件传输到客户端上的放置路径。

例如：系统临时目录：指传输的文件放置在客户端系统中存放临时文件的目录下，比如 C:\Windows\Temp\；

4. 然后单击「开始传输」按钮，即会弹出文件传输进度显示界面，显示文件传输的进度。



5. 文件传输完毕后，点击「退出」按钮，退出文件传输子功能。

提示

- 文件分发时，文件传输速度与网络效能有关，在网络状况良好 100M 频宽环境下，传输速率可以达到 0.4M/S。

- 文件分发时，文件的大小没有限制，空的文件或者资料夹都可以传输，最大可传输的文件，建议不要超过 1G。

- 分发文件夹的层次没有限制，但总的路径长度不能超过 256 个字符。


4.1.3.3 远程命令

远程命令功能是指管理端对客户端执行各种可执行的命令。此功能需要注册后才能使用。

具体操作如下：

1. 选择要执行命令的客户端图标。

2. 单击工具栏上的「远程命令」按钮，弹出如下界面。



3. 在「执行命令」输入框中输入要执行的命令。如：c:\AUTOEXEC. BAT；也可点击右边的下拉列表选择以前运行过的命令；

4. 用户若想清空命令列表中的保存命令，只需点击「清除记录」按钮即可。


5. 选择好要执行的命令，点击「执行」按钮，即会在客户端自动执行命令。

4.1.3.4 远程关机

关机功能可以关闭管理端指定的一台或多台客户端计算机。

可以使用以下三种方式操作：

1. 在工作区中选择要关机的客户端图标，如果不选择则对所有客户端有效。
 - 单击工具栏上的「远程关机」按钮；
 - 单击菜单栏上的「操作」菜单项，在弹出的下拉菜单中选择「远程关机」菜单项；
 - 在工作区中单击鼠标右键，在弹出的右键菜单中选择「远程关机」菜单项；
- 显示下图：



2. 单击「确定」按钮即可。

4.1.3.5 远程开机

该功能可远程开启客户端计算机。

首先需要对客户端进行 CMOS 设置。以 Award BIOS 4.51 版为例，方法是：

1. 开机进入客户端的 CMOS，选择「Power Management Setup」。
2. 在 Power up control 选项中将 Wake on LAN 设为 Enabled。
3. 保存设置后重新启动。

以上准备工作完成后，可以使用以下三种方式远程开机：

1. 选择处于尚未登录状态且未开机的客户端图标（为灰色）。
 - 单击工具栏上的「远程开机」按钮；
 - 单击菜单栏上的「操作」菜单项，在弹出的下拉菜单中选择「远程开机」菜单项；
 - 在工作区中单击鼠标右键，在弹出的右键菜单中选择「远程开机」菜单项；
2. 单击「确定」按钮即可。

注意


实现「远程开机」功能的客户端必须具有：ATX 电源，主板支持 Wake on LAN。

4.1.3.6 远程重启

该功能可将远程重新启动客户端计算机。

可以使用以下三种方式操作：

1. 在工作区中选择要重启的客户端图标，如果不选择则对所有客户端有效。
 - 单击工具栏上的「远程重启」按钮；
 - 单击菜单栏上的「操作」菜单项，在弹出的下拉菜单中选择「远程重启」菜单项；
 - 在工作区中单击鼠标右键，在弹出的右键菜单中选择「远程重启」菜单项；
- 显示下图：



2. 单击「确定」按钮即可。

4.1.3.7 停止还原


该功能可以将客户端的还原功能暂时停止，客户端不起保护作用，方便安装及升级客户端系统。

可以使用以下三种方式操作：

1. 在工作区中选择要停止还原功能的客户端图标，如果不选择则对所有客户端有效。

- 单击工具栏上的「停止还原」按钮；
- 单击菜单栏上的「操作」菜单项，在弹出的下拉菜单中选择「还原操作」中的子菜单项「停止还原」；
- 在工作区中单击鼠标右键，在弹出的右键菜单中选择「还原操作」中的子菜单项「停止还原」；

显示下图：



4.1.3.8 启动还原


该功能可以将客户端的还原功能启用，使客户端系统处于保护状态下。

可以使用以下三种方式操作：

1. 在工作区中选择要开启还原功能的客户端图标，如果不选择则对所有客户端有效。


- 单击工具栏上的「启动还原」按钮；
- 单击菜单栏上的「操作」菜单项，在弹出的下拉菜单中选择「还原操作」中的子菜单项「启动还原」；
- 在工作区中单击鼠标右键，在弹出的右键菜单中选择「还原操作」中的子菜单项「启动还原」；

显示下图：



4.1.3.9 还原设置

该功能可以在选择一台或多台客户端后，修改还原设置策略。



在「选择保护分区」列表框中选择需要保护的分区，在相应的分区前的方框内打勾表示此分区保护，去掉前面的勾则相应的分区不保护；在「密码保护」选项中可以设置打开客户端控制程序的密码，默认密码为：**12345678**，设置完成后点击「确定」按钮生效。

4.1.3.10 制作客户端安装种子

该功能用来生成客户端的安装程序，制作客户端安装种子后，安装客户端时会自动按照之前设置的参数进行安装，无需用户再设置；此功能请参见


3.3.1 节。

4.1.3.11 密码保护

该功能用来设置进入小哨兵终极网管管理端的密码，默认密码为空。

可以通过以下步骤设置密码：

1. 单击菜单栏上的「文件」菜单项，在弹出的下拉菜单中选择「密码保护」子菜单项，显示下图：



2. 输入原来的密码及新的密码，点击「确定」按钮；显示下图：




3. 点击「确定」按钮，完成密码设置，下次进入小哨兵终极网管管理端时需要输入新的密码；

4.1.3.12 注册

该功能用来注册终极网管 V9R，在未注册前网络设置、文件传输、远程命令、计划任务等功能不能使用；注册后所有的功能都可以使用。注册之前保护 INTERNET 连接正常。

可以通过以下步骤注册：

1. 单击菜单栏上的「帮助」菜单项，在弹出的下拉菜单中选择「注册」子菜单项，将会连接到小哨兵的注册网站；显示下图：



2. 按照提示进行注册；注册成功后输入注册时的网吧帐号及登录密码；并点击「登录」按钮注册；将显示下图：




3. 点击「确定」按钮，完成注册；

4.1.3.13 网络克隆

终极网管 V9R 使用网络 GHOST 来进行客户端系统的备份与克隆操作；可以通过以下步骤调用网络 GHOST：

1. 在工作区中单击鼠标右键，在弹出的右键菜单中选择「进入网络克

隆」；显示下图：



2. 点击「确定」按钮，调出网络 GHOST 程序：




3. 在「会话名称」中填入“max”，在「镜像文件」中选择客户机系统的 GHOST 镜像文件，在「分区」中选择需要恢复的分区，最后点击「接收客户端」按钮。

4. 在提示对话框中点击「确定」按钮。



5. 此时客户机正在自动重启，并由 PXE 引导进入网络 GHOST 界面，当接收端登陆到网络 GHOST 服务器后，点击「发送」按钮，这样就开始进行网络 GHOST 拷贝了。




6. 拷贝结束后，客户端即可以进入系统。

4.1.3.14 升级客户端


该功能用来升级客户端程序。
可以通过以下步骤升级：



1. 在工作区中单击鼠标右键，在弹出的右键菜单中选择「升级客户端」；显示下图：



2. 点击「确定」按钮，进行升级操作；
3. 升级完成后将显示下图：



4. 点击「确定」按钮，完成升级操作；

4.1.3.15 计划任务


通过计划任务功能，管理端可以在某一时间点或周期性地对所有客户端进行开机与关机操作。此功能需要注册后才能使用。

单击工具栏上的「计划任务」按钮，显示下图：



✧ 添加计划任务

- 23



添加任务

任务名称：

周期

☒ 一次性

☐ 每天

☐ 每周 星期日

☐ 每月 1 日

☐ 每隔 60 分钟


时间： 0:14:00 命令： 关机

确定 取消

2. 从命令周期区域选择命令运行的周期，从时间组合框中选择某一特定时刻。系统默认周期为一次性。
3. 在时间编辑框中选择时间。
4. 从命令下拉框中选择所要运行的命令，共有两种：
 - 重启： 重新启动客户端计算机。
 - 关机： 关闭客户端计算机。
5. 单击「确定」按钮，新的计划任务将添加到计划任务列表中。

◇ **编辑计划任务**

1. 在计划任务列表中，选择某一计划任务，单击「编辑」按钮，显示编辑对话框。



- 2、改变一下日期、时间或命令，再单击「确定」按钮。
- 3、修改过的时间点计划任务将会在计划任务列表中得到及时更新。

✧ **删除计划任务**

在终极网管 V9R 所有计划任务界面中，选择某一时间点计划任务，然后单击「删除」按钮，即从计划任务列表中将计划任务删除。

✧ **启动计划任务**

选中计划任务界面中的启动计划任务复选框，即可启动计划任务列表中的所有计划任务。

✧ **清空计划任务**

若想清除所有计划任务，请单击「清空」按钮，即从计划任务列表中将所有计划任务清除。

4.2 客户端


终极网管 V9R 的客户端被动地接受管理端的管理与监控，它将自动地执行从管理端发送过来的各种命令，比如远程重启、远程开机、远程关机、停止还原、启动还原、卸载还原、网络设置、计划任务、远程命令、文件传输、升级客户端等。

4.2.1 认识客户端界面

客户端在系统安装完毕后，启动计算机时自动运行“客户端”应用程序，在任务栏右边会出现灰色图标，表明未与管理端连接。若图标变为亮色时，表明已经与管理端联系上了。

4.2.2 功能介绍


在桌面下方任务栏中的客户端图标上单击鼠标右键，打开如下功能菜单：




4.2.2.1 管理

此功能用来设置客户端的还原参数：具体操作如下：

1. 点击上图中的「管理」菜单项，打开密码输入框如下图所示：



2. 输入客户端的密码点击「确定」按钮，打开如下图所示界面：



分区保护：

用来更改分区的保护状态，在分区前的方框内打上勾表示此分区保护，分区前的方框内没有勾表示此分区不保护。更改设置后需要重新启动计算机设置的参数才有效。

修改密码：

用来设置打开客户端管理程序的密码，密码设置成功后立即有效。

还原指令：

用来开启与停止客户端的还原功能。「开启还原」则系统将处于保护状态下；



「停止还原」则系统处于开放状态下，在开放状态下对硬盘所做的操作将永久保存下来。执行这两个操作时必须重新启动计算机设置的参数才有效。

卸载还原：

首先用户先停止客户端的还原功能。然后用户可以进入小哨兵还原软件客户端的安装目录，运行 `cltuninst.exe` 这个文件来执行卸载。同时也可以管理端通过远程命令在该目录下执行命令：“`cltuninst.exe -silent`” 远程卸载

4.2.2.2 关于

显示终极网管 V9R 的版本号。

第五章 常见问题与解答

Q1 终极网管 V9R 能否在 Windows 98 下使用？

A: 不能。因为终极网管V9R使用了Windows 2000 之后版本的许多新特性，而 Windows 98 没有。

Q2 终极网管 V9R 安装后，从光盘引导后可以进行删除吗？

A: 可以。因为终极网管V9R是和Windows 操作系统紧密结合的产品，只有在 Windows 操作系统下才可以正常运行。如果从光盘引导或在Linux 等其他操作系统下就可以删除终极网管V9R的文件。

Q3 客户端计算机停止还原功能后，如果感染病毒，有无解决方法？

A: 没有。在停止还原功能后，终极网管V9R将起不到任何保护作用，系统内文件就可能被修改，终极网管V9R没有杀毒功能，只有用专业的杀毒软件进行清除。

Q4 在保护状态下对系统进行软件安装会出现什么情况？

A: 无效。因为在保护状态下也同时保护注册表，必须先停止还原功能再安装。

如果您还有任何的疑难问题，请您和当地经销商联系，或上网查询，本公司的网页中有专门的疑难解答，看一看其中有没有您所遇到的问题。公司的网址是：<http://www.sentry.com.cn>



南京小哨兵信息设备有限公司
Computer Sentry Information Technology Co.,Ltd

地址：南京市江苏软件园50号楼201室
网址：www.sentry.com.cn